

Интеграция программы РС:Автомойка с системой UDS Game *

1. Настройка

1.1. Зарегистрируйтесь в системе UDS Game как партнер

Сайт компании: <http://udsgame.com>


В администраторском интерфейсе партнера установите нужные параметры программы лояльности, которую Вы будете применять — скидка или накопление баллов, процент и т.п.

1.2. Получите ключ API

В администраторском интерфейсе партнера на сайте udsgame.com, в разделе «Интеграция», получите партнерский ключ API.

1.3. Внесите ключ API в программу РС:Автомойка

В настройках программы РС:Автомойка Сервер (необходима версия не ниже 2.20.1) перейдите в раздел «Администратор», включите взаимодействие с UDS Game и внесите ключ в соответствующее поле:



2. Работа

При приеме заказа, на закладке «Итог», появится соответствующая кнопка:

☐ БОКС 1		🚗 АВТО ГР.3	☰ УСЛУГИ 560	☰ ТОВАРЫ	# ИТОГ НОВЫЙ
Заказ	№				
Начат	еще нет Норматив: 00:15				<input checked="" type="checkbox"/> Начать
Клиент	B485TE190, Volkswagen Caddy (гр. 3)				
Услуги	560 (800-30%)				
Итого	560				<input type="checkbox"/> Оплачен
Бонусы	0 <input type="checkbox"/> Использовать				<input type="checkbox"/> UDS Game
Абонем.	Не используется				<input checked="" type="checkbox"/> Изменить
К оплате	560		Наличными		
Получ. нал.			Сдача	0	
Комм.					

Сохранить и закрыть Отменить заказ

PC: Автомойка Сервер v.2.20.1
www.real-soft.ru

Для того, чтобы использовать в заказе систему UDS Game, у клиента должно быть установлено мобильное приложение UDS Game.

В мобильном приложении клиент выбирает Вашу компанию, и получает **промо-код**, который можно будет ввести в программу PC:Автомойка.

Чтобы новый клиент мог быстро найти Вашу компанию, после нажатия кнопки UDS Game, будет выведен код приглашения, который вводится в приложение. Это действие однократное.

После нажатия кнопки UDS Game, будет выведено окно с приглашением ввести промо-код.

Если промо-код введен правильно, будет выдана информация по клиенту:

